

1.1. 閃電下單移動停損

一、意義：當買/賣成交後，根據設定的條件，自動送出反向單，以達成停損的目的。

所謂移動，以設定好的間距 Ticks，隨著價位漲跌移動區間，來判斷停損點。

二、移動停損說明

1. 執行一委託單，當成交後，自動產生以指定的停損間距 (ticks) 委掛觸價單，移停的觸價價位會隨成交後的現價價位變動，讓移停觸價單與現價保持固定的價差，觸價價格隨著行情調整，行情反向漲/跌時則固定不動。
2. 移動停損的 Ticks 間距設定，以該筆委託時的設定為依準，不同移動停損單可設定不同間距。
3. 移動停損的委託單，為「正式委託單」，委託時即送出至交易主機執行下單（口數顯示為**黑色**）。
4. 原始委託單成交後，會在沖銷的反向掛「移動停損的暫存單」（口數顯示為**紅色**），當價位達到指定的價位時，即依照設定的方式送出委託單至交易主機。
5. 原始委託單為一般單，委託後不受其他外力影響而清除委託，移停觸價單為暫存單，則會清除暫存委託與設定。
6. 移動停損功能設定需開啟閃電下單畫面始有生效；閃電下單中，若畫面關閉、電腦當機、網路斷線或系統帳號重新登入，皆會清除移動停損的下單設定。

1.1.1. 示範畫面

The screenshot shows a trading software interface with a price list on the left and a settings dialog on the right. The price list has columns for '移停' (Stop), '委託' (Order), '委量' (Quantity), '價位' (Price), '委量' (Quantity), '委託' (Order), and '移停' (Stop). The settings dialog has tabs for '一般設定' (General), '觸價設定' (Trigger Price), and '移動停損設定' (Mobile Stop Loss). The '移動停損設定' tab is active, showing options for '移動停損單設定' (Mobile Stop Loss Order Setting) and '停損間距設定' (Stop Loss Interval Setting). Red callouts highlight key features: '移動停損單可設定市價或限價 (當時移停價) 為委託價位' (Mobile stop loss orders can be set with market or limit price (current mobile stop price) as the order price) and '停損價間距多寡 可以預先設定' (Stop loss price interval can be pre-set).

1.1.2. 操作說明

- 一、委託成交後，設定停損單，指定間隔價位掛出觸價單，價格會隨現價調整閃電移動停損的部分，須開啟閃電畫面才會生效
- 二、以買進單為例：
 1. 8830 買進 2 口，移停條件：「以停損價格送出委託」、「5 Ticks」，目前價位為 8835
賣出移停條件為

移動停損					
買成交價格	基準價格	停損價格	TICK	口數	
8830	8835	8830	5	2	

觸及停損價位時，將以「停損價格 8830」送出委賣單。若移停條件「以市價送出委託」，則觸及停損價格時，即以市價送出委賣單(IOC)。

2. 若價位上漲為 8840，則移停基準價格向上調整為 8840 停損價格移動為 8835 (基準價格

移動停損					
買成交價格	基準價格	停損價格	TICK	口數	
8830	8840	8835	5	2	

只隨上漲向上移動，不再向下移動)。

3. 賣出單反之。

三、移停欄位：

1. 同一移停欄位中，以黑/白色顯示移停單，以紅色顯示反向單。
2. 以滑鼠指向移停欄位，自動顯示委託資料。



四、移停/委託欄位：

1. 兩個欄位下單口數，不相重複加總。

閃單下單	觸價下單	移動停損
移	停	委
2(0)	2(0)	39
委託書號 數量		38
k0080 2		13

閃單下單	觸價下單	移動停損
移	停	委
2(0)	2(0)	39
委託書號 數量		38
k2085 2		13

2. 不同條件的移停單，欄位中口數加總，使用滑鼠會浮標下單書號訊息。

閃單下單		觸價下單		移動停損		
買 進			▲	◎	賣 出	
移 停	委 託	委買量	價 位	委賣量	委 託	移 停
			▲9,374	漲停		
			8,726	60		
			8,725	76		
			8,724	41		
			8,723	42		
			8,722			
		11	8,721			
		49	8,720			
6(0)	2(0)	39	8,719			
		38	8,718			
		13	8,717			
			8,716			
			8,715			
			8,714			

委託書號 數量

k0080 2

k0081 4

3. 成交後的反向移停單根據條件出現在不同移停欄位

移	停	委	託	委買量	價	位	委賣量	委	託	移	停
					9,488						漲停
					8,864						
					8,863						
		46			8,853					3	
		67			8,852						
		71			8,851						
		139			8,850						
					8,849						
					8,848						
					8,857		20				
					8,856		4				
					8,855		3				
		45			8,854						
		45			8,853					3	
		80			8,852						
		71			8,851					3	
		137			8,850						
					8,849						
					8,848						
					8,847						
					8,846						
					跌停	8,248					
		378				291				87	
											6

4. 反向移停觸及條件下單後，未成交的口數會顯示在「委託」欄位

移	停	委	託	委買量	價	位	委賣量	委	託	移	停
					9,488						漲停
					8,864						
					8,863						
					8,862						
					8,861						
					8,860						
					8,859						
					8,858						
					8,857						
					8,856						
					8,855						
					8,854						
					8,853				3(0)		
					8,852						
					8,851				3(0)		
					8,850						
					8,849						
					8,848		21				
					8,847		26				
					8,846		26				
					跌停	8,248					
		253				154			104		6(0)


五、其他說明

1. 開啟「移動停損」功能時，在其他 MAP 下單，也會連動顯示在移動停損畫面中的「委託」欄位。
2. 盤中為不可切換閃電移停介面/商品清單/期選市場切換，否則出現警示訊息，確定切換後，移停單為一般單處理。




如你已經有設定移動停損資料，確定切換將清除之前所下的移動停損內容所下的單將視為一般單處理，是否確認切換？

3. 當移停單部分成交時，部分成交的口數，將先觸發至反向移停單。
4. 觸發條件後，彈跳下單確認訊息，前端不另顯示是否為移停單。
5. 移停委託單不顯示於「委託」欄位；反向單觸發下單確認後，即為一般單，會顯示在「委託」欄位。
6. 「移動停損設定」介面，是為移停委託單成交後，轉至反向停損單的觸發條件。
7. 於移停介面中的刪單為一次全刪，若要單筆刪單需至委託回報中操作。
8. 若至收盤無觸及移停單，但介面不關閉至收盤，跨日無效。
9. 閃電不接受預約單，預約時間下單出現警示訊息（[0D43]閃電下單不接受預約單）



10. 當移停介面開啟時，由其他 MAP 下單之一般委託單，可連動至移停介面的「委託」欄位。
11. 當網路瞬斷至登出或介面關閉，移停單即為一般單處理。

12. 開啟鋪價下單，於「閃電下單設定」中做設定，可連動移停下單（反向單不再鋪價）。




step1. 設定鋪價



step2. 下移停單連動鋪價

13. 開啟拆單數量設定，於「閃電下單設定」中做設定，可連動移停下單。



step1. 設定拆單數量



step2. 下移停單自動拆單

1.1.3. 示範 UI 介面

一、基本欄位

1. 委量：買/賣委量欄位為顯示最佳五檔之委量。
2. 點選委託欄位下單，為一般單
3. 該欄位為委託單加總
4. 該欄位為移停單加總

The screenshot shows a trading software window titled "[0522]期貨閃電下單". It includes tabs for "證券", "期貨", and "選擇權". The main display area shows market data for "金融期03" with a price of 988.8, a change of 3.6, and a volume of 7,492. Below this is a table with columns for "移停", "委託", "委量", "價位", "委量", "委託", and "移停". The table displays bid and ask prices and volumes. Annotations with red boxes and arrows point to specific features:

- 1. 買賣最佳五檔**: Points to the top five rows of the order book table.
- 2. 一般單**: Points to a row in the order book where the "委託" column contains the number "2".
- 3. 委量加總**: Points to the "委量" column at the bottom of the order book, showing a total of 307.
- 4. 移停單加總**: Points to the "移停" column at the bottom of the order book, showing a total of 2.

At the bottom of the window, there are buttons for "移買刪", "買全刪", "市價買", "市價賣", "賣全刪", and "移賣刪". A status bar at the very bottom shows a green checkmark and some icons.

二、預設設定

1. 移動停損下單設定

☐ 以市價送出委託


☒ 以停損價格送出委託（預設選項）

備註：移動停損觸價單觸及價格後，以市價或當時的觸價價位送出委託

2. 停損間距設定

停損價格檔次間距 10 個 Ticks，（預設為 10）

移動停損價格與成交價格的價差間距




3. 注意事項

1. 因電腦環境、連線狀態等因素，下單處理可能發生錯誤，下單後請自行查詢委託狀態。
2. 設定完成後請按下『確認』鍵，即可儲存設定。

4. 設定

Ticks 欄位：不可輸入 0 或空值或超出 10 位數字(半形，不可輸入全形)，否則錯誤警告
「價位檔次間距最小 1 個 Tick!」

警告訊息按「確定」後，欄位自動回復為預設 10



5. 移停單進行中，若要切換為一般或觸價下單類或關閉介面，移停單即無效

(切換時觸發警告訊息：你已經有設定移動停損資料，如確定切換將清除之前所下的移動停損內容所下的單將視為一般單處理，是否確定切換？)。



6. 閃電下單設定

移停委託/一般委託欄位顯示，若在「一般設定」勾選「顯示委託（成交數）」，即如下畫面顯示。



1.2. 閃電觸價下單

一、意義：預設欲委託的價位，以「市價委託」或「指定價格」條件，在觸及價位後快速自動下單。

二、觸價委託說明

1. 指定一價位委託，該委託為暫存單，當現價價位觸及指定價位時，即觸發設定的條件送出該原為暫存單的委託單於交易主機成為正式委託單。
2. 觸發的委託單，依送出條件有 — 設定以市價送出或指定價格並設定間距 (Ticks)，間距設定意義為讓點價位委託送出。
3. 間距 (Ticks) 為送出委託價位之讓點設定。
例：設定 5 Ticks，若做買進委託，在觸發現價為 8000 時，送出委託價即為 8005，意義在於搶買，賣出單則反之。
4. 閃電觸價功能設定需開啟閃電下單畫面始有生效；閃電下單中，若畫面關閉、電腦當機、網路斷線或系統帳號重新登入，皆會清除移動停損的下單設定，已送出委託成為一般單的則不影響。
5. 所有暫存中的觸價單，以最後設定為委託條件。

1.2.1. 示範畫面

觸價單可設定
1.市價送單－成交
2.限價送單－價格
設定的點數為讓點制
8186點停損買進觸價單2tick
觸發價8186掛價為8188買進
(觸價賣出單變為8184賣出)

1 觸價下單設定
☐ 以市價送出委託
☒ 以指定價格送出委託

2 指定價格下單設定
指定價格下單檔次間距 個Ticks
(買進：價位遞增，賣出：價位遞減)
0：表示現價價位下單，1：表示向上或向下一個價位下單，依此類推

注意事項
1. 因電腦環境、連線狀態等因素，下單處理可能發生錯誤，下單後請自行查詢委託狀態。
2. 設定完成後請按下『確認』鍵，即可儲存設定。


3 確認 取消

1.2.2. 操作說明

一、設定觸價條件

1. 以市價送出委託 (IOC)：當觸及價位立即以市價單送出委託。

2. 以指定價格送出委託：配合「指定價格下單檔次間距」設定，在觸及預設價位時，以設定的間距(Ticks)價位送出委託。



二、當價位達到時，自動將委託單依照設定送出，範例：

「以指定價格送出委託」

「指定價格下單檔次間距 5 Ticks」

買進



條件：以指定價格(8752)、5 Ticks
委託買進。
觸及 8752 價位後，送出成立的
委託單價格為 8757

三、觸價單為單一設定

1. 觸價欄位不管委託單先後順序，以最後設定的條件為觸發委託條件。
2. 例一：設定以市價委託買進 3 口，在未觸及價位送出委託前，若更改設定為「以指定價格送出委託」，稍早原本設定委託以市價買進 3 口，即會變成以指定價格送出。

設定

開單下單設定 簡價下單設定 移動停損設定

簡價下單設定

☒ 以市價送出委託

☐ 以指定價格送出委託

指定價格下單設定

指定價格下單檔次間距 個 Ticks，

(買進：價位遞增，賣出：價位遞減)

0：表示現價價位下單，1：表示向上或向下一個價位下單，依此類推

注意事項

1. 因電腦環境、連線狀態等因素，下單處理可能發生錯誤，下單後請自行查詢委託狀態。
2. 設定完成後請按下『確認』鍵，即可儲存設定。

確認 取消

			8,770		
			8,769	35	
			8,768	73	
			8,767	40	
			8,766	25	
			8,765	8	
3	11	8,764			
	10	8,763			
	23	8,762			
	36	8,761			
	71	8,760			
		8,759			

設定

閃單下單設定 觸價下單設定 | 移動停損設定 |

觸價下單設定

☐ 以市價送出委託

☒ 以指定價格送出委託

指定價格下單設定

指定價格下單檔次間距 個 Ticks，

(買進：價位遞增，賣出：價位遞減)

0：表示現價價位下單，1：表示向上或向下一個價位下單，依此類推

注意事項

1. 因電腦環境、連線狀態等因素，下單處理可能發生錯誤，下單後請自行查詢委託狀態。

2. 設定完成後請按下『確認』鍵，即可儲存設定。

確認 取消

期權下單確認

商品名稱	類別	委託類別	買賣別	委託口數	委託價	條件
台指期01	期貨	自動	買進	3	8,769	ROD

是否執行下單

3. 例二：原以 ROD 委託觸價單 1 口，以 IOC 追加 2 口，累計為 3 口，觸價後以最後委託條件 ICO 送出。

一般下單	報價下單	移動停損	買進	賣出	價格
9,163			漲停		
8,676					
8,675					
8,674					
8,673					
8,672					
8,671					
8,670					
8,669					
8,668					
8,667			29		
8,666			26		
8,665			31		
8,664			11		
8,663			5		
8,662					
8,661					
8,660					
8,659					


成交價		8,664 漲跌		100 成交量		47,580	
商品名稱		台股期02		淨部位		+138	
一般下單		預價下單		移動停損			
預價	買進	委託	委量	價位	委量	賣出	預價
				9,163	漲停		
				8,676			
				8,675			
				8,674			
				8,673			
				8,672			
				8,671			
				8,670			
				8,669			
				8,668	40		
				8,667	35		
				8,666	15		
				8,665	19		
				8,664	18		
			12	8,663			
			8	8,662			
			16	8,661			
			37	8,660			
			22	8,659			
				8,658			
				8,657			

商品名稱	類別	委託別	買賣別	委託口數	委託價	條件
台指期02	期貨	自動	買進	3	8,660	IOC


四、其他說明

1. 開啟「觸價下單」功能時，在其他 MAP 下單，也會連動顯示在觸價下單畫面中的「委託」欄位。
2. 盤中為不可切換閃電觸價介面/商品清單/期選市場切換，否則出現警示訊息，確定切換後，觸價設定清除。

你已經有設定觸價資料，如確定切換將清除之前所下的觸價內容，是否確定切換？




3. 觸發條件後，彈跳下單確認訊息，前端不另顯示是否為觸價單。
4. 觸價委託單顯示於「觸價」欄位；觸發下單確認後，即為一般單，會顯示在「委託」欄位。
5. 「觸價設定」介面，是為觸價委託單的觸發條件（參照 2.2.2 之三）。
6. 於觸價介面中的刪單為一次全刪，若要單筆刪單需至委託回報中操作。
7. 若至收盤無觸發觸價條件，但介面不關閉至收盤後，即跨日無效。
8. 閃電不接受預約單，預約時間出現警示訊息（[0D43]閃電下單不接受預約單）



9. 當觸價介面開啟時，由其他 MAP 下單之一般委託單，可連動至觸價介面的「委託」欄位，觸價介面商品清單亦會連動新增。
10. 當網路瞬斷至登出或程式關閉，即觸價單無效。

13. 於閃電下單設定鋪價下單，並勾選「啟動鋪價下單」，可連動觸價下單。




			8,694	46
			8,692	56
1			8,692	4
1	15		8,691	
1	36		8,690	
	101		8,689	
	99		8,688	

step1. 設定鋪價

step2. 下觸價單連動鋪價

14. 開啟拆單數量設定，於「閃電下單設定」中做設定，並勾選自動拆單可連動觸價下單。



step1. 設定拆單數量



step2. 觸價單自動拆單

1.2.3. 示範 UI 介面

一、觸價設定


1. 觸價下單設定：

- ☐ 以市價送出委託
- ☒ 以指定價格送出委託（預設選項）

2. 指定價格下單設定

指定價格下單檔次間距 0 個 Ticks（預設為 0）


標註：（買進：價位遞增，賣出：價位遞減）0：表示現價價位下單，1：表示向上或向下一個價位下單，依此類推



3. 注意事項


1. 因電腦環境、連線狀態等因素，下單處理可能發生錯誤，下單後請自行查詢委託狀態。
2. 設定完成後請按下『確認』鍵，即可儲存設定。

4. 設定：選擇「以市價送出委託」後，Tick 欄位反灰。




5. Ticks 欄位定義：

(1) 最多只能輸入 2 位正整數(0~99)。



(2) 不可為空值，否則錯誤警告「指定價格下單檔次間距不可為空，請再輸入一次！」



二、閃電觸價下單

1. 設定口數後（預設為 1），在買賣觸價欄位，點兩下左鍵帶入口數，重複點左鍵觸價欄位連續加入口數。

例：口數 2，觸價 2 → 口數 4，觸價 2+4=6



2. 口數設定

- (1) 期貨：0 與 101~999 無法輸入，出現警示

（輸入不合法委託口數，請再輸入一次！（必須介於 1-100 之間）。



- (2) 選擇權：0 與 201~999 無法輸入，出現警示

（輸入不合法委託口數，請再輸入一次！（必須介於 1-200 之間）。

